

התקנת בריקסקאד 26

1. הקישור "תוכנה BricsCAD - הורדת תוכנה" - מוביל לאתר ההורדות של היצרן. יש להתחבר לאזור האישי Log in באמצעות כתובת האימייל של הלקוח וסיסמא. אם הסיסמא אינה ידועה ניתן להגדיר סיסמא חדשה.
2. הקישור "BHeb Admin 20-26" מוריד את קובץ ההתקנה לתוכנה BHEB – לכתיבת עברית בקובצי DWG. יש להפעיל את הקובץ ולאשר את השלבים המופיעים במסך. לאחר הפעלת התוכנה BricsCAD, לפתוח קובץ שרטוט חדש, להפעיל את הפקודה Applload . בתיבת השיח ללחוץ על + ולטעון מתוך התיקייה c:\bheb את הקובץ Install.lsp, לסמן V בריבוע השמאלי בשורה שנוספה בתיבת השיח ו- Close.
3. הקישור "CUI-ARG-DWT Matal 26N.dwt" הוא קובץ ZIP. יש לחלץ את 3 הקבצים ממנו. הוא כולל:
א. קובץ Matal-26N.cui – ממשק תפריטים מומלץ על ידי מתל. אין חובה להשתמש בו.
ב. קובץ Matal-26N.arg – פרופיל משתמש מומלץ על ידי מתל. אין חובה להשתמש בו.
ג. קובץ Matal-26.dwt – קובץ Template מומלץ על ידי מתל. אין חובה להשתמש בו.
4. הפניה להורדת דרייבר "HPGL2 Driver" – לצורך הדפסת קובצי PLT. אין חובה להשתמש בו, אלא אם יש צורך בהפקת קבצים אלה.
5. הפעלת הרישיון במחשב מסווג שאינו מחובר לאינטרנט – במסך האקטיבציה, יש ללחוץ על Manual activation ולמסור למתל את מספר Host ID. בתגובה יינתן קובץ רישיון. יש להפנות, באותה תיבת שיח, אל התיקייה שבה נשמר קובץ הרישיון.

בברכה ,

מאת / ח"מ

מתל פתרונות מחשוב מתקדמים